

# คู่มือการปรับตั้งค่าเริ่มต้นโปรแกรม HOSxP XE เมื่อขึ้นปีใหม่ ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.การปรับตั้งค่าหมายเลข HN	หน้า 2-4
2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN	หน้า 4
3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN	หน้า 4-5
4.การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER	หน้า 6-7
5.การปรับตั้งค่าหมายเลข DN	หน้า 8



### <u>1. การปรับตั้งค่าหมายเลข HN</u>

ให้เข้าไปกำหนดค่าเริ่มต้น ที่ตาราง opdconfig โดยเปลี่ยนเลขใน Field : hnstartnumber ให้ เป็นหมายเลข HN ตามที่โรงพยาบาล ต้องการใช้ เช่นต้องการให้ขึ้นตามปี พ.ศ.ก็กำหนดเท่ากับ 630000000 เป็นค่าตั้งต้น

<u>ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น</u>

ไปที่ เมนู > Tools >Data > SQL Query





- 1. เปิดตาราง opdconfig โดยใช้คำสั่ง select \* from opdconfig
- 2. กดปุ่ม **Run**

3. กำห<sup>ั</sup>นดเป็นเลข HN ลำดับก่อนหน้าเลขที่ต้องการใช้เพื่อ ตั้งต้นของปีใหม่ลงในช่อง hnstatnumber เช่น 63000000 เป็นต้น

4. กดปุ่ม **Update** 



SQL (2)		4				
🝥 Run 📑 Save	Execute 📀	Jpda	ite 💌	Excel Export	Export	Data 🌔 Load from file
SQL						
Tables opdconfig	- F	Filter			ใส่เลข	HN ที่ต้องการกำหนด
SQL SQL Editor	1				L	เรมตน ในชอง
select * from opdcor	nfig				n	nstartnumber
Result Query Designer F	เปิดตาราง Pivot Grid	opd * fre	lconfig โต om opd	ายใช้คำสั่ง config	SOL 1	ML
Drag a column header her	e to group by that colur	nn			3	
anste bankacc1 dte	depname	erd	fbscode	hnstartnumb	er	hospitalname
> 00000 ฝ่าย	ทันทสาธารณสุข	011		630000000		โรงพยาบาลทดสอบBMS

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า hn เริ่มต้นที่ตาราง opdconfig

หลังจากตั้งค่าที่ตาราง opdconfig แล้ว เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนใหม่ที่หน้าจอ เมนู OPD Registry > OPD Card จะได้เลข HN ในช่องที่เริ่มต้นตามที่ตั้งไว้ และเลขจะรันต่อโดยอ้างอิงเลข HN ล่าสุดจากตาราง Serial โดยสามารถใช้คำสั่ง Select \* from serial where name like "%HN%"เพื่อตรวจสอบ



	SQL								
	Tables opdconfig		•	Filter					
	SQL Editor								
•	Select * from serial v	here name	lika	= "%HN%					
F	Result Query Designer Rivet Grid RAW Object Into Cloud Date Other S								
	Urag a column header here to	group by tha	t colu	ımn					
	name	serial_no	noc	hos_gui	d				
>	HN	630000001							
	opd_hn_change_id	31							
	hn_change_log	16283							
	PCU-HN	9601							

รูปที่ 3 แสดงหมายเลข HN ที่ตาราง serial

## <u>2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN</u>

ในส่วนของหมายเลข AN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้ อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 63000001

#### <u>3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN</u>

สามารถกำหนดค่าได้ที่ ตาราง serial โดยเพิ่มค่า serial สำหรับที่จะใช้ขึ้นมาใหม่ และกำหนดค่า ตัวเลขที่จะเป็นหมายเลขลำดับแรกที่จะใช้ของปี

ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1. ใช้คำสั่ง insert into serial (name,serial\_no) values ('xn-2020',6300000)
- 2. กดปุ่ม **Execute**



SQL Query 2		
🙆 Run 🖪 Sava Execute	🧟 Lindat	ใช้คำสั่ง insert into serial
	Co opuda	(name,serial_no) values
SOL		('xn-2020',6300000)
Tables serial	Filter	
SQL SQL Editor	1	
insert into serial (name, serial_	no) <b>value</b>	es ('xn-2020',6300000)

รูปที่ 4 แสดงการเพิ่ม serial สำหรับ XN

สามารถตรวจสอบการเพิ่ม ค่า ที่ตาราง serial ได้ โดยใช้คำสั่ง select \* from serial where name like "xn-%"

SQL Query							
🛞 Run 📑 Save	Execute	0	Update	Excel	Export E	xport Data	🕒 Load from
SQL							
Tables serial		•	Filter				
SQL SQL Editor	SQL SQL Editor						
select * from serial	where na	me.	like "x	m-20%"			
Result Query Designer Pivo	t Grid RAW	Obj	ect Info	Cloud Data	Other SQL	RtcXML	
Drag a column header here to group by that column							
name	serial_no	noc	hos_gui	d	hc	s_guid_ext	
> xn-2016	1						
xn-2017	6000000						
xn-2020	6300000						

รูปที่ 5 แสดงหมายเลข XN ที่ตาราง serial



## 4. การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER

4.1 การกำหนดค่าเลขรับเข้า(referin)

สามารถกำหนดค่าได้ที่ ตาราง serial

<u>ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น</u>

- 1. ใช้คำสั่ง Select \* from serial where name like "i\_refer%"
- 2. กำหนดค่าตัวเลขลำดับก่อนหน้าที่ต้องการ ในช่อง serial\_no ที่ชื่อ i\_refer\_number
- 3. กดปุ่ม **Update**

SQL Query	3							
🞯 Run 📑 Save	Execute 📀 Update	Excel Export	Export Data 🎦 Load from file					
SQL								
Tables serial	- Filter							
SQL SQL Editor	SQL SQL Editor							
Select * from serial where name like "i_refer%"								
Result Query Designer Pivot	t Grid RAW Object Info	Cloud Data Other SQL	RtcXML					
Drag a column header here to	group by that column							
name	serial_no hos_gu	id ho	os_guid_ext					
i_refer_number	630001							

รูปที่ 6 แสดงการเพิ่ม serial สำหรับเลขรับเข้า(referin)

#### 4.2 การกำหนดค่าเลขส่งต่อ (referout)

ในส่วนของหมายเลขส่งต่อ(referout) หากมีการตั้งค่าไว้ที่ System setting > Main Setting >system > เลขที่ Refer ไปสถานพยาบาลอื่น ออกตามปีงบประมาณ กำหนดค่า เป็น Y เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ โดยเมื่อมี การออกเลขส่งต่อในหน้าจอโปรแกรม HOSxP XE โปรแกรมจะเพิ่ม serial ตัวใหม่ สำหรับ เลขส่งต่อ (referout) มาให้โดยชื่อ refer\_out\_number และตามด้วย ปี พ.ศ. เช่น refer\_out\_number\_63



Main Setting	Main Setting									
Setting Package	Module		กำหนดค่า	n						
Stored Procedure	ลำดับ ชื่อ	^	ลำคับ	ชื่อ		ค่าที่กำหนด	ชื่อรหัส			
A	1 เวชระเบียน		>	1 เลขที่ Refer ไปสถานพยาบาลอื่น ออกตามปีง	บประมาณ	<ul> <li>Ø</li> </ul>				
Announce	2 - 近mJsz:第			2 ฐานข้อมูล Thai Refer						
pplication Icon	3 ห้องทรวจ			3 เปิดใช้งานฐานข้อมูล Thai Refer						
Image Server	4 นัดหมาย			4 รหัสประเภทการมารับบริการเมื่อยืนยันรับจาก	Thai Refer					
B Store Update	5 ทันทกรรม		1	5 ເປັດໃຮ້งานຈະນນ BMS Cloud Refer						
and a state of the	6 X-Ray									
mergency mode	7 ห้องผ่าศัก									
Sequence	8 พ้องจ่ายยา									
Maintenance	> System									
	10 inventory	-1								
	11 ผู้ป่วยใน									
	12 ท้องทรวจทางปฏิบัติการ									
	13 ห้องการเงิน									
	14 คลินิกพิเศษ									
	15 Lab Patho									
	16 E-Claim บริษัทกลาง			▶ ₩ # = × ∨ X ∩ * * ¥ ₽						l
	17 BMS Kiosk		ปกดิเลข	ขทะเบียน Refer Out จะออกโดยเรื	ยงลำดับไปเรื	รื่อยๆ หากต้องกา	รให้ Reset ใหม่ทุกปี	กำหนดได้ที่ตั้งค่า	ด้วนี้	
	18 ระบบเรียกคิว									
		-								
	Task		Ciltor							
			FILLOF							

รูปที่ 7 ตั้งค่าเลขที่ Refer ไปสถานพยาบาลอื่น ออกตามปีงบประมาณ กำหนดค่า เป็น Y

โดยสามารถตรวจสอบ โดยใช้คำสั่ง

1. ใช้คำสั่ง Select \* from serial where name like "refer\_out%"

2. กดบุม <b>Run</b>								
SQL QUELY								
🛞 Run 📑 Save	Execute	۲	Update 🛛 🔀 Excel Export	Export Data 🕒 Load from				
SQL								
Tables serial	,	•	Filter					
SQL SQL Editor								
select * from serial where name like "refer_out%"								
Result Query Designer Pivo	t Grid RAW	Obj	ect Info Cloud Data Other S	SQL RtcXML				
Drag a column header here to	Drag a column header here to group by that column							
name	serial_no	noc	hos_guid	hos_guid_ext				
refer_out_number_59	7							
refer_out_number_60	7							
refer_out_number_62	1							
refer out number 63	1							

รูปที่ 8 แสดงการเพิ่ม serial สำหรับเลขส่งต่อ(referout)



### <u>การปรับตั้งค่าหมายเลข DN</u>

ในส่วนของหมายเลข DN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้ อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 6300001