

คู่มือการปรับตั้งค่าเริ่มต้นโปรแกรม BMS-HOSxP XE เมื่อขึ้นปีใหม่ ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.การปรับตั้งค่าหมายเลข HN	หน้า 2-3
2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN	หน้า 3
3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN	หน้า 4-5
4.การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER	หน้า 5-7
5.การปรับตั้งค่าหมายเลข DN	หน้า 7



<u>1. การปรับตั้งค่าหมายเลข HN</u>

ให้เข้าไปกำหนดค่าเริ่มต้น ที่ตาราง opdconfig โดยเปลี่ยนเลขใน Field : hnstartnumber ให้ เป็นหมายเลข HN ตามที่โรงพยาบาล ต้องการใช้ เช่นต้องการให้ขึ้นตามปี พ.ศ.ก็กำหนดเท่ากับ 60000000 เป็นค่าตั้งต้น

ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

ไปที่ เมนู > Tools >Data > SQL Query

0	BM5-HOS.vP XE 4.0 : 4.5910.29 DB : sa@127.0.0.1:hos4 [My/SQL3306]						?×_∂X
X	Applicat OPD Reg Refer Rei โกษนาก	nn PCU Psychiat Physic R	IPD Regi Nurse Doctor D	ental ER EMS Dispensa	Pharmac Finance Laboratc Radiolog	Operatio CheckUp Blood Ba Back Off KPI Laund	iry GIS HHC Tools
System	Data Report Data Report	Document DB	DataCenter Messenger	System OPD IPD	DISP FINANCE Lab Inventory	nายภาพปาบัล + HR + งานห้องผ่าสัล + Queue + X-Ray จิลเวช PCIL + Form Decigner +	Help
÷	SQL Query	Report Backup	Datacenter		Setting	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Help v
	SQL Query SQL Query Workenwentmonitor Image Scan Monitor User List DataSnap Server Activity List Connection Server Data Transfer						

รูปที่ 1 แสดงเมนูการเข้า SQL Query

- 1. เปิดตาราง opdconfig โดยใช้คำสั่ง select * from opdconfig
- 2. กดปุ่ม **Run**
- 3. กำหนดเป็นเลข HN ลำดับก่อนหน้าเลขที่ต้องการใช้เพื่อ ตั้งต้นของปีใหม่ลงในช่อง

hnstatnumber เช่น 600000000 เป็นต้น

4. กดปุ่ม **Update**



SQL Query 4				
Run Save Execute Opdate	Excel Export	ixport Data 🛛 ြ Lo	ad from file	╊ Append
SQL				
Tables opdconfig - Jilter select * from opdconfig		ใส่เลขที่ต้องกา•	รกำหนด ในช่อง - เช่น 6000000	
Result Query Design Pivot Grid RAW Object Info		Inistartinumbe	1.28.0000000	
Drag a column h nere to group by that column		3		
ansta epcode fbscode	hnstartnumber	nospitalname	hospitalcode	opd pcut sst
เปิดตาราง opdconfig โดยใช้คำ	60000000			ไทย
तेंश select * from opdconfig				

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า hn เริ่มต้นที่ตาราง opdconfig

หลังจากตั้งค่าที่ตาราง opdconfig แล้ว เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนใหม่ที่หน้าจอ เมนู OPD Registry > OPD Card จะได้เลข HN ในช่องที่เริ่มต้นตามที่ตั้งไว้ และเลขจะรันต่อโดยอ้างอิงเลข HN ล่าสุดจากตาราง Serial โดยสามารถใช้คำสั่ง Select * from serial where name like "%HN%"เพื่อตรวจสอบ

SQL Query					
🛞 Run 📔 Save	Execute 📀 Update	X	Excel Export		
SQL					
Tables serial	+ Filter				
Select * from serial where name like '%HN%'					
Result Query Designer Pivot Grid RAW Object Info					
Drag a column header here to group by that column					
name	serial_no	hodi	hos_guid		
1 HN	60000001				
opd_hn_change_id	31				

รูปที่ 3 แสดงหมายเลข HN ที่ตาราง serial



<u>2.การปรับตั้งค่าหมายเลข AN</u>

ในส่วนของหมายเลข AN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม BMS-HOSxP XE จะเปลี่ยน ค่าให้อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 60000001

หมายเหตุ : สำหรับรูปแบบการออกหมายเลข AN แบบ ปี พ.ศ. โดยมีการตั้งค่า an_style = 0 (ที่ตาราง Sys_var)

<u>3.การปรับตั้งค่าหมายเลข XN</u>

สามารถกำหนดค่าได้ที่ ตาราง serial โดยเพิ่มค่า serial สำหรับที่จะใช้ขึ้นมาใหม่ และกำหนดค่า ตัวเลขที่จะเป็นหมายเลขลำดับแรกที่จะใช้ของปี

<u>ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น</u>

1. ใช้คำสั่ง insert into serial (name,serial_no) values ('xn-2017',6000000)

SQL Query	2	ใช้อำสั่ง insert into serial
💿 Run 📔 Save	Execute 🕐 Updat	(name,serial_no)
SQL		values ('xn-2017',6000000)
Tables serial	F [1]	
insert into serial (na	ame,serial_no) valu e	es ('xn-2017',6000000)

2. กดปุ่ม **Execute**

รูปที่ 4 แสดงการเพิ่ม serial สำหรับ XN

สามารถตรวจสอบการเพิ่ม ค่า ที่ตาราง serial ได้ โดยใช้คำสั่ง select * from serial where name like "xn-%"



บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เลขที่ 2 ขั้น 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2427-9991 โทรสาร 0-2873-0292

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548152334

SQL Query				
🐼 Run 📑 Save	Execute	👏 Update 🛛 💌 Ex	cel Export Export Data	🕒 Load from
SQL				
Tables serial	•	Filter		
select * from serial	vhere name	e like "xn-20%"		
Result Query Designer Pivo	t Grid RAW 0	bject Info		
Drag a column header here to group by that column				
name	serial_no no	odi hos_guid	hos_guid_ext	
>xn-2016	1			
xn-2017	6000000			

รูปที่ 5 แสดงหมายเลข XN ที่ตาราง serial

4. การปรับตั้งค่าหมายเลข REFER

4.1 การกำหนดค่าเลขรับเข้า (Refer In)

สามารถกำหนดค่าได้ที่ ตาราง serial

ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1. ใช้คำสั่ง Select * from serial where name like "%refer%"
- 2. กำหนดค่าตัวเลขลำดับก่อนหน้าที่ต้องการ ในช่อง serial_no ที่ชื่อ i_refer_number
- 3. กดปุ่ม **Update**



บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

เลขที่ 2 ชั้น 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2427-9991 โทรสาร 0-2873-0292

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548152334

SQL Query		3	
🐼 Run 📑 Save	Execute	🔅 Update 🛛 🗵 Excel Expor	t
SQL 1			
Tables serial		Filter	
select * from serial	where name	ne like "%refer%"	
Result Query Designer Pivot	Grid RAW	Object Info	
Drag a column header here to	group by that	column	
name	serial_no	nod hos_guid	
o_refer_number	40781	2	
I _refer_number	60000 🗘		
refer_reply_id	1		
รูปที่ 6 แสดงการ	เพิ่ม serial สำ	หรับเลขรับเข้า (Refer In)	

4.2 การกำหนดค่าเลขส่งต่อ (Refer Out)

ในส่วนของหมายเลขส่งต่อ (Refer Out) เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม BMS-HOSxP XE จะเปลี่ยนค่าให้อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ โดยเมื่อมีการออกเลขส่งต่อในหน้าจอโปรแกรม BMS-HOSxP XE โปรแกรมจะเพิ่ม serial ตัวใหม่ สำหรับ เลขส่งต่อ (Refer Out) มาให้โดยชื่อ refer_out_number และตามด้วย ปี พ.ศ. เช่น refer_out_number_60

โดยสามารถตรวจสอบ โดยใช้คำสั่ง

- 1. ใช้คำสั่ง Select * from serial where name like "refer_out%"
- 2. กดปุ่ม **Run**



SQL Query					
🐼 Run 📑 Save	Execute	🧑 Update	e 🛛 🛛 Excel Export	Export Data 🕒 Load from	m file
SQL					
Tables serial		- Filter			
select * from serial	vhere na	me like ":	refer_out%"		
Result Query Designer Pivot Grid RAW Object Info					
Drag a column header here to group by that column					
name	serial_no	nodi hos_gu	iid	hos_guid_ext	
>refer_out_number_59	7				
refer_out_number_60	1				
		•			

รูปที่ 7 แสดงการเพิ่ม serial สำหรับเลขส่งต่อ (Refer Out)

<u>การปรับตั้งค่าหมายเลข DN</u>

ในส่วนของหมายเลข DN เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี โปรแกรม BMS-HOSxP XE จะเปลี่ยน ค่าให้อัตโนมัติไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งจะได้รูปแบบเป็น ปี พ.ศ. ขึ้นต้น เช่น 6000001